



# FS File 機能 セットアップ手順書

第 1.0 版

当社に無断で本資料の掲載内容を転載することをご遠慮下さい。

©2022 FS File

# はじめに

本書は、FS File 機能（以下 File）のセットアップ手順をまとめた資料です。

## 改訂履歴

版	日付	改訂内容
1.0	2022年5月31日	初版

# 目次

1. 動作環境 .....	6
2. システムインストール .....	7
3. システム動作確認 .....	10

# セットアップ項目一覧

	No.	セットアップ項目	章
<input type="checkbox"/>	1	動作環境	1.
<input type="checkbox"/>	2	システムインストール	2.
<input type="checkbox"/>	3	システム動作確認	3.
		以上	

※実行した項目にチェックをつけて下さい。

# 1. 動作環境

インストールするパソコンの環境は下記の物をご確認ください。

「表 1 : 推奨環境」

No.	項目	環境
1	推奨 OS	Windows10、Windows Server2016
2	IIS	IIS 7.0 以降
3	Framework	.NET Framework 4.5
4	ブラウザ	Chrome、IE11 以降
5	インストールユーザ	Administrator 権限があるユーザ

## 2. システムインストール

1. ダウンロードサイトからダウンロードした「FSFileSetup\_x.x.x.x.exe」を起動してください。

挿入すると自動的に「図 1 : セットアップ画面」が起動しますので、それに従いセットアップ

を進めて下さい。


※事前に、Flex Signal のインストールが必要になります。

※管理者権限ありのユーザで行ってください。

※ファイルの名称「FSFileSetup\_x.x.x.x.exe」の x には数字が入ります。


(例 : 「FSFileSetup\_1.0.0.0.exe」)

2. 「図 1 : セットアップ画面」が起動します。
3. 画面に従い「次へ」を選択してください。




「図 1 : セットアップ画面」

4. 「インストール」を選択して下さい。



「図2：セットアップインストール先画面」


5. インストール画面です。正常に終了するまでお待ち下さい。



「図3：セットアップインストール中画面」




6. セットアップ完了画面が表示されたら「今すぐ再起動する」を選択して下さい。  
※「後で再起動する」を選択した場合は、手動で再起動をして下さい。



「図4：セットアップ完了画面」

### 3. システム動作確認

1. ウェブサイト上部の「MENU」-「グループ」-「データ」-「装置単体」を選択してください。




「図1：ウェブサイトメニュー 装置単体選択」

2. 装置単体画面が開いたら、左側メニューから「ファイル」を選択してください。  
※認証キー発行後に行ってください。認証前の状態では、左側メニューに「ファイル」は表示されません。




「図2：装置単体画面左側メニュー ファイル選択」

3. ファイル管理画面が開いたら、設備単位の登録一覧にある「+編集」ボタンを押下してください。



「図3：ファイル管理画面 編集ボタン選択」

4. ファイル編集ポップアップが開いたら、編集ボタンを押下し、任意のリンク/ファイルを登録してください。  
 ※任意の内容で登録してください。  
 ※登録した内容は削除できます。



「図4：ファイル編集ポップアップ 編集ボタン選択」

**編集**

ライン名/信号灯名 製造Aライン/検査01工程

登録済リスト **編集終了**

No.	種類	表示名称	リンク先/ファイル名	削除
1	ファイル	製造Aライン 検査01工程	C:\¥資料¥製造Aライン_検査01工程_資料.pdf	<input type="checkbox"/>

追加 削除

ファイル更新

更新ファイル  選択

更新対象

更新

「図5：ファイル編集ポップアップ 編集終了ボタン選択」

5. ポップアップ内に **登録済リストを登録しました。**メッセージが表示されることを確認してください。

**編集**

登録済リストを登録しました。

ライン名/信号灯名 製造Aライン/検査01工程

登録済リスト **編集**

No.	種類	表示名称	リンク先/ファイル名	削除
1	ファイル	製造Aライン 検査01工程 資料	C:\¥資料¥製造Aライン_検査01工程_資料.pdf	<input type="checkbox"/>

ファイル更新

更新ファイル  選択

更新対象

更新

「図6：ファイル編集ポップアップ 編集完了画面」



〒451-0014 愛知県名古屋市中村区則武2丁目16番地1  
ホームページ: <http://www.tokai-soft.co.jp/>